

## **DksWindowsUpdateBlocker**

### **Einrichtung und Nutzung**

Durch Microsoft wurden ab den Versionen Windows 10 1803 und 1809 mehrere neue Dienste bzw. Aufgaben eingeführt. Ziel dieser ist, das Blockieren bzw. Deaktivieren des Windows Update Dienstes zu unterbinden.

Deshalb wurden auch bei eingeschaltetem Schutz Windows Updates ausgeführt.

Das gilt nicht, wenn die Windows Updates über WSUS (Windows Server Update Services) installiert werden! Hier ist keine Installation des „DksWindowsUpdateBlocker“ erforderlich.

Um wieder dauerhaft die Installation von Windows Updates zu unterbinden stellen wir den „DksWindowsUpdateBlocker“ (DksWindowsUpdateRedirector.msi) bereit.

Mit dem „DksWindowsUpdateBlocker“, ab der Version 10.3.514, erfolgt die Einrichtung eines fiktiven WSUS-Servers.

Dadurch wird der Windows Update Dienst deaktiviert.

Der „DksWindowsUpdateBlocker“ ist für die PC-Wächter / DRIVE-Versionen:

- 10.1.x
- 10.2.x
- bis 10.3.484

Die Nutzer von DKS-Install können zur Installation das Paket „Dks\_Windows\_Update\_Manager\_1.0.zip“ einsetzen. Mit der Ausführung des Paketes wird der Windows Update Dienst deaktiviert.

Ab der PC-Wächter/Drive-Version 10.3.526 ist der DksWindowsUpdateBlocker im PC-Wächter-Treiber bzw. DRIVE integriert.

Alle Nutzer der Drive-Version 10.3.x können kostenfrei auf die aktuelle Version 10.3.5xx updaten.

Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf, um die Zugangsdaten zu erhalten.

Für DKS-Install steht das DKI-Paket „PCW\_Update\_10\_3\_5xx.zip“ zur Verfügung.

### **Installation „DksWindowsUpdaterRedirector.msi“**

1. Die Datei „DksWindowsUpdateRedirector.msi“ per Doppelklick ausführen.
2. Installationsausführung bestätigen

3. Den Startmenüeintrag „Windows Updates Blockieren“ anklicken
4. Schutz einschalten.

## Windows Updates durchführen / blockieren

Unter Start -> DKS stehen jetzt folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- PC-Wächter Konfiguration  
Ein- und Ausschalten des Schutzes, siehe Installationsanleitung DRIVE

- Windows Store öffnen  
Herunterladen von Apps aus dem Windows Store

- Windows Update öffnen  
Bevor „Windows Update öffnen“ ausgeführt wird, sollte der Schutz ausgeschaltet werden.

Das Fenster Windows Update wird aufgerufen und Sie können nach Updates suchen.

Wenn über Einstellungen -> Update und Sicherheit der Aufruf erfolgt, ohne dass vorher „Windows Update öffnen“ ausgeführt wurde, wird ein „Fehler“ angezeigt.



- Windows Update blockieren  
**Wichtig!** – Damit erfolgt nach der Ausführung der Windows Update wieder die WSUS-Umlenkung. (Ist bei den Drive-Versionen 10.1 bis 10.3.484 händisch auszuführen!)  
Anschließend Schutz einschalten.  
Ab der PC-Wächter/Drive-Version 10.3.5xx wird diese Funktion automatisch beim Einschalten des Schutzes ausgeführt und steht im Menü nicht mehr zur Verfügung.

- Windows Update zulassen  
Wenn der „DksWindowsUpdateBlocker“ nicht mehr genutzt werden soll, wird über diese Funktion die WSUS-Umlenkung wieder zurückgesetzt.

## Windows Updates über DKS-Install

Wenn die Windows Updates über DKS-Install durchgeführt werden, führen Sie diese mit dem Paket „Windows\_Updates\_5\_x\_xx.zip“ aus.

Ein händisches Aktivieren bzw. Blockieren der Windows Updates ist hier nicht erforderlich.

## Deinstallation „DksWindowsUpdateBlocker“

Bevor Sie den „DksWindowsUpdateBlocker“ deinstallieren, geben Sie bitte, wie oben beschrieben die Windows Updates wieder frei. Ansonsten bleiben diese gesperrt!

Die Deinstallation des „DksWindowsUpdateBlocker“ erfolgt über:

Apps und Features -> Windows Update Blocker -> Deinstallieren

Bitte beachten Sie, dass dann auch die Startmenüeinträge zurückgesetzt werden. Sie müssen in dem Fall Drive neu installieren oder über Apps und Feature DRIVE „Reparieren“.