

## Globaler Auftrag mit DKI-Console 5.x

Die DKS-Install Funktion „Globaler Auftrag“ findet Anwendung, wenn regelmäßig Updates (z.B. monatlich) der gleichen Softwareanwendungen an Computern vieler Einrichtungen/Standorte durchzuführen sind. Der „Globale Auftrag“ muss nicht an jeder Einrichtung/Standort gesondert erstellt werden. Sie erstellen den Auftrag nur einmal und kopieren die Auftragsdatei in die Freigabeverzeichnisse der jeweiligen Einrichtungen.


### Unterschiede zum normalen DKS-Install Auftrag

- Der Globale Auftrag ist durch einen Key gesichert, damit keine Änderungen an dem Auftrag händisch vorgenommen werden können.
- Das/die zu installierenden/deinstallierenden Pakete werden in der Auftragsdatei nur einmal aufgeführt. Bei den normalen DKS-Install Aufträgen wird jeder Computer aufgelistet und dazu die jeweils beauftragten Pakete.

### Voraussetzungen und Vorbereitung


- Voraussetzung ist der PC-Wächter bzw. PC-Wächter DRIVE ab Version 10.3.484. Ab Windows 10 1909 / 2004 die Versionen ≥ 10.3.560.

- Im DKS-Install Freigabeverzeichnis ist festzulegen, wo der Globale Auftrag und die Pakete für den Globalen Auftrag abgelegt werden. Das kann zum Beispiel der Ordner „Global“ und der Unterordner „Pakete“ sein. „Freigabeverzeichnis\Global\Pakete“



- Die Pakete müssen in allen Einrichtungen unter dem von Ihnen angelegten Verzeichnis abgelegt sein.
- Das DKI-Paket „DKI\_Erweiterungen\_Einrichten\_x.x.zip“ muss auf allen Computern ausgeführt sein. Dazu ist unter Einstellungen im Reiter „Globaler Auftrag“ der Name der Auftragsdatei und der Pfad zum globalen Auftragsordner anzugeben.

Damit wird sichergestellt, dass der Globale Auftrag ausgeführt wird.





## Globalen Auftrag erzeugen

- Im Menü „Extras“ Punkt "Globalen Auftrag erstellen" wird das Fenster "Vorlagen" aufgerufen. Sie können jetzt eine Vorlage
  - neu erstellen
  - eine vorhandene Vorlage laden, bzw.
  - eine Vorlage speichern.
- Über die Schaltfläche "Auftrag erstellen" schalten Sie einen Globalen Auftrag frei.
- Um einen Auftrag zu erstellen, wählen Sie in der Spalte Pakete die Software- und Konfigurationspakete aus, die in den Globalen Auftrag übernommen werden sollen.

**Beachte!** Die für die Auswahl angezeigten Pakete befinden sich im Standardpaketverzeichnis „Freigabeverzeichnis\Pakete“!


Bevor Sie „Auftrag erstellen“ auslösen, stellen Sie sicher, dass sich die ausgewählten Pakete auch im „Freigabeverzeichnis\Global\Pakete“ befinden.





- Mit "Auftrag erstellen" wird die Vorlage in "Auftrag erzeugen" übernommen.



- Die Installationszeit und die Optionen werden aus den globalen Einstellungen übernommen. Diese können geändert werden. Öffnen Sie dazu in der Spalte Gruppe das Kontextmenü bei „Global“ und wählen die gewünschten Einstellungen




- Mit "Start" werden Sie aufgefordert, das Verzeichnis und den Namen für den globalen Auftrag anzugeben. Dieser muss mit dem auf dem Client eingerichteten globalen Auftragsnamen übereinstimmen. (siehe Seite 1 Voraussetzungen)



**Beachte!** Der Globale Auftrag kann nicht überwacht werden.



Aktualisieren Sie den Auftrag (Menü „Auftrag“ – „Alle Aktualisieren“ oder F5), um den aktuellen Stand im Fenster „Auswahl Computer“ anzeigen zu lassen.



Informationen zum Globalen Auftrag erhalten Sie ebenfalls in der Hilfe.