

LehrerConsole / Konfiguration Internet

Die LehrerConsole ist ein kostenfreies Zusatz-Programm zum PC-Wächter. Damit kann der Lehrer unter anderem das Internet sperren. Aber was geschieht, wenn die Schüler vor dem Lehrer im Raum sind? Die Schüler können unbeaufsichtigt ins Internet. Mit nur zwei Einstellungen wird auch dies unterbunden.

Mit dem Einsatz des PC-Wächters in Verbindung mit der LehrerConsole kann der Lehrer den Internetzugang an den Schüler-Computern kontrollieren.

Üblicherweise befindet sich der Lehrer schon vor Beginn der Unterrichtsstunde im Klassenzimmer.

Aber was, wenn das nicht der Fall ist?

Die Schüler können ohne Aufsicht ins Internet und sich dort frei bewegen.

Das sollte verhindert werden!

Nur eine Einstellung an der LehrerConsole und eine Einstellung an den Schüler-Computern und das Internet ist dauerhaft gesperrt.

Nur der Lehrer kann das Internet freigeben.

Nachfolgend zeigen wir Ihnen welche Einstellungen der Administrator vornehmen muss:

Konfiguration Schüler-Computer

Gehen Sie nun an den Schüler-Computer und starten Sie Windows (Vergessen Sie nicht vorher den Schutz auszuschalten). Gehen Sie auf „Start – Ausführen“ und geben Sie dort den Befehl „regedit“ ein. Es öffnet sich der Registrierungseditor von Windows.

Nachfolgende Einstellungen müssen Sie nun an den Schüler-Computern vornehmen:

Unter Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7

Gehen Sie auf:

HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/PdsLsp/Parameters und ändern Sie den DWORD-Wert „Flags“ von 0 auf 1. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“.

Unter Windows 98 / ME

Gehen Sie auf:

HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/LcClient/Parameters und erstellen Sie einen neuen DWORD-Wert „IeBlockStart“ und tragen den Wert 1 ein. Schließen Sie den Registrierungseditor.

Schalten Sie den Schutz wieder ein !!!

Nun ist das Internet der Schüler-Computer dauerhaft gesperrt.

Konfiguration LehrerConsole

Starten Sie die LehrerConsole und öffnen Sie das Konfigurationsmenü. Sie sehen die Einstellungsmöglichkeiten. Unter dem Punkt Starteinstellungen müssen Sie die Option „Internet beim Start Sperren“ aktivieren. Setzen Sie einen Haken.

PC's Sperren
Internet Sperren
Sound Sperren

PC's Einschalten
PC's Ausschalten
PC's neu Starten

Größe
Monitor

in Taskleiste

Konfiguration

Beenden